

Wie legt man in Pages eigene Seitenformate an?

Ein Tipp von Kurt J. Meyer



Apple's kostenloses Seitenlayout- und Textverarbeitungs-Programm Pages ist vor kurzem in Version 8.0 erschienen.


Pages hat jene unerfreuliche Phase längst hinter sich gelassen, in der zeitweilige Einschnitte in den Funktionsumfang des Programms zu beklagen waren. Inzwischen sind Funktionen wie verknüpfte

Textfelder, Doppelseitendarstellung und Inhaltsverzeichnis wieder zurückgekehrt und neue Funktionalitäten wie die Echtzeit-Bearbeitung in Teams hinzugekommen.

Aber selbst erfahrene Anwender wie ich stehen manchmal wie der sprichwörtliche Ochs vor'm Berg und finden gewohnte Funktionen nicht auf Anhieb wieder oder zumindest nicht dort, wo man sie in der Benutzeroberfläche des Programms erwarten könnte.

Konkret habe ich im Panel der Dokumenten-Einstellungen nach der Möglichkeit gesucht, ein neues eigenes Seitenformat anzulegen, im konkreten Fall ein Papierformat von A3 quer mit umlaufenden 5 mm Rand.

Ich habe schon bei früheren Layout-Aufgaben in älteren Pages-Versionen öfters eigene Formate angelegt. Das Papierformat-Popupmenü zeigte mir dementsprechend meine früheren Kreationen zur Auswahl an, bot aber keine Möglichkeit an, neue Formate anzulegen.



Was im unteren Papierformate-Menü zur Auswahl steht, hängt von der Druckerauswahl im oberen Popup-Menü ab. Ist im Drucker-Menü z. B. mein HP ENVY 4500 ausgewählt, füllt der

Druckertreiber das untere Menü mit so vielen voreingestellten Formaten, dass für meine selbstdefinierten Formate wenig Platz bleibt. Nur zwei meiner eigenen Formate werden angezeigt, das aktuell eingestellte Format wird als „andere“ beschrieben.

2L 127x178 mm
2L 127x178 mm Randlos
4x6 Zoll/10x15 cm
4x6 Zoll/10x15 cm (Abreißstreifen)
4x6 Zoll/10x15 cm (Abreißstreifen) Randlos
4x6 Zoll/10x15 cm Randlos
5x7 Zoll/13x18 cm
5x7 Zoll/13x18 cm Randlos
8 x 10
8 x 10 Randlos
Choukei 3 Umschlag
Choukei 4 Umschlag
DIN A4
DIN A4 Randlos
DIN A5
DIN A5 Randlos
DIN A6
DIN A6 Randlos
DIN B5
DIN C5 Umschlag
DIN C6 Umschlag
DIN Lang Umschlag
JIS B5
Kartellkarte 3x5 Zoll
Kartellkarte 4x6 Zoll
Kartellkarte 5x8 Zoll
Kartenumschlag 4,4x6 Zoll
L/3,5x5 Zoll
L/3,5x5 Zoll Randlos
Postkarte
Postkarte - Doppelt
Postkarte Randlos
US #10 Umschlag
US Executive
US Lang
US Letter
US Letter Randlos
US Monarch Umschlag
Umschlag - persönlich
Umschlag A2 11x146 mm

A4 randlos
Programmhft quadratisch

✓ Andere



Gegen diese Überfülle an Formaten hilft es, im oberen Menü „Alle Drucker“ auswählen.

Dann wird eine wesentlich kleinere Auswahl im Papierformate-Menü angezeigt.

Dafür erscheinen mehr von den eigenen Formaten.


Aber wo erzeugt man denn nun neue eigene Formate?


Hier jedenfalls nicht.

Neue Formate anlegen

Aber es gibt ja immer noch das **Ablage-Menü**, wo uns der Befehl „Papierformat ...“ zur Verfügung steht.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem man oben wieder den Drucker auswählt. Wir bleiben bei unserer Einstellung „Alle Drucker“.







Das untere Popupmenü des Dialoges listet die Papierformate so ähnlich auf, wie wir es eben in Pages gesehen haben.

Aber dieses Menü enthält nun den ersehnten Punkt „Eigene Papierformate ...“

Im folgenden Dialog kann man nun nach Herzenslust eigene Papierformate kreieren.




Die neu angelegten Formate finden sich in **Pages** im Papierformate-Popup-Menü wieder, und wir können sie sofort für unser Pages-Dokument nutzen.

Der MACtreff-Kalender kann mit neuem Link nun wieder abonniert werden

von Kurt J. Meyer



Freunde des Kölner MACtreffs hatten in letzter Zeit Schwierigkeiten, den MACtreff-Terminkalender zu abonnieren. Eine Ursache war, dass zum Teil noch ein Link zu einem uralten Kalender im Umlauf war. Aber auch der aktuelle Kalender ließ sich nicht erfolgreich abonnieren; der Versuch führte zu einer Fehlermeldung, die ich bei eigenen Tests auch selbst zu sehen bekam:



Offenbar war die zweite Ursache woanders zu suchen. Versuch macht klug, und gestern ist es mir endlich gelungen, das Problem zu beheben.

Ich habe die **öffentliche Freigabe** meines Kalenders kurzzeitig aufgehoben und diese Freigabe anschließend erneut aktiviert. Diese Aktion legte einen neuen Link an, der sich in seiner Syntax deutlich vom alten Link unterscheidet. Er enthält jetzt nicht mehr das Stichwort „*subscribe*“, sondern das Stichwort „*published*“. Apple hat also eine Änderung bei den öffentlichen Freigabe-Links vorgenommen.

Meine Tests zeigten mir, dass mit diesem neuen Link der Abonniervorgang wieder problemlos funktioniert.

Den aktualisierten Link zum Abonnieren des MACtreff-Kalenders findet Ihr ab sofort an drei Stellen:

1. hier unten in der Fußzeile des Newsletters,
2. unten in der Signatur meiner Rundmails,
3. auf der Homepage des Kölner MACtreffs.